

1. 首次如何初始化库存？

1.1 初始库存数量


进入点： 系统→维护→调整→初始库存数量，出现确认对话框，选择“是”，确定初始库存是否成功。

初始库存数量，将新增物料还没有库存交易的物料初始库存零。只有系统管理员才有权限运行。


当然，首次库存，也可以直接整理物料编码与库存数量，直接通过录盘点差异导入。

1.2 生成盘点底稿

进入点： 存货→盘点→生成盘点稿。进入盘点底稿窗口，如下：



菜单，数据→增加，录入盘点单别、日期、组织部门，击抛转按钮，出现盘点条件窗口，如下：



该条件窗口，必需选择一个仓库，可以设置物料系列、物料编码等过滤条件，单击确定，将符合条件的物料抛入子表，并同时选择仓库物料的当前库存数量代出。在设置时，如果该仓库的物料数量大于 5000 个时，建议设置系列条件，也可以按实物管理员生成底稿

生成盘点表

数据(D) 设置(S) 打印(P) 窗体(W)

详细字段

附加字段

信息浏览

盘点单别

I201

盘点表

盘点单号

自编码

盘点日期

2014-05-17

经手人

组织部门

H101

部门名称

人事部

备注

| 序号   | 物料编码             | 物料名称          | 物料规格                   | 单位                             | 仓库名称 | 盘点数量 | 账面数量  |      |
|------|------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|------|------|-------|------|
| 0001 | 88-010010001-01  | E12 电木灯头 (黑色) | 百顺特制                   | PCS                            | 成品仓  | 0    | 3900  |      |
| 0002 | 88-01001000101T  | E12 电木灯头 (黑色) | 234e233233232121312122 | 75V333324443353545433453534343 | PCS  | 成品仓  | 0     | 1100 |
| 0003 | 88-010010002T    | E12 电木灯头 (黑色) | 125V                   | PCS                            | 成品仓  | 0    | 1123  |      |
| 0004 | 88-010010003T    | E12 电木灯头 (黑色) | 250V                   | PCS                            | 成品仓  | 0    | 7046  |      |
| 0005 | 88-010020001     | E12 瓷灯头       | 75V                    | PCS                            | 成品仓  | 0    | 1835  |      |
| 0006 | 88-010020001T    | E12 瓷灯头       | 75V                    | PCS                            | 成品仓  | 0    | 2950  |      |
| 0007 | 88-010020002     | E12 瓷灯头       | 125V                   | PCS                            | 成品仓  | 0    | 21126 |      |
| 0008 | 88-010020002T    | E12 瓷灯头       | 125V                   | PCS                            | 成品仓  | 0    | 6789  |      |
| 0009 | 88.0101 (110.03) | E12 电木灯头 (黑色) | 250V                   | PCS                            | 成品仓  | 0    | 2543  |      |
| 0010 | 88.0101001       | E12 电木灯头 (黑色) | 75V                    | PCS                            | 成品仓  | 0    | 15433 |      |
| 0011 | 88.0101002       | E12 电木灯头 (黑色) | 125V                   | PCS                            | 成品仓  | 0    | 6034  |      |
| 0012 | L5K11            | 路易5—开单控       |                        | PCS                            | 成品仓  | 0    | 6000  |      |
| 0013 | L5K11-2          | 路易5—开双控       |                        | PCS                            | 成品仓  | 0    | 8000  |      |

同名称

得益电子

操作员

Admin

所属组

00000

记录数

0

保存。

审核，打印盘点表。将打印的盘点表交项目组组织盘点并填上盘点数量。打印格式如下：

1/1

得益电子有限公司

盘点底稿

组织部门：H101-人事部

仓库名称：成品仓

NO.：I201-1405001

盘点日期：2014-05-17

打印日期：2014-05-16

| 序号   | 物料编码             | 物料名称                                                                             | 单位  | 账面数量    | 盘点数量 |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|
| 0001 | 88-010010001-01  | E12 电木灯头 (黑色):百顺特制                                                               | PCS | 3900.0  |      |
| 0002 | 88-01001000101T  | E12 电木灯头 (黑色):234e2332332321213121222122222; 75V33332444335354543345353434324324 | PCS | 1100.0  |      |
| 0003 | 88-010010002T    | E12 电木灯头 (黑色):125V                                                               | PCS | 1123.0  |      |
| 0004 | 88-010010003T    | E12 电木灯头 (黑色):250V                                                               | PCS | 7046.0  |      |
| 0005 | 88-010020001     | E12 瓷灯头:75V                                                                      | PCS | 1835.0  |      |
| 0006 | 88-010020001T    | E12 瓷灯头:75V                                                                      | PCS | 2950.0  |      |
| 0007 | 88-010020002     | E12 瓷灯头:125V                                                                     | PCS | 21126.0 |      |
| 0008 | 88-010020002T    | E12 瓷灯头:125V                                                                     | PCS | 6789.0  |      |
| 0009 | 88.0101 (110.03) | E12 电木灯头 (黑色):250V                                                               | PCS | 2543.0  |      |
| 0010 | 88.0101001       | E12 电木灯头 (黑色):75V                                                                | PCS | 15433.0 |      |
| 0011 | 88.0101002       | E12 电木灯头 (黑色):125V                                                               | PCS | 6034.0  |      |
| 0012 | L5K11            | 路易5—开单控                                                                          | PCS | 6000.0  |      |
| 0013 | L5K11-2          | 路易5—开双控                                                                          | PCS | 8000.0  |      |

如果不想打印太多的纸制资料，用电子表格盘点，可以导出子表到 EXCEL 表格，用 EXCEL 电子表编辑盘点数量，然后，批量导入盘点数。

1.3 录盘点数量

当项目组收回盘点底稿后，录入盘点数量，操作如下：

进入点：库存→盘点→录盘点数量，打开录盘点数量窗口。

菜单： 数据→查询，出现条件过滤窗口，如下：

设置查询条件

最大记录数 10

一般查询

高级查询

盘点单别 =

盘点单号 = 1405001

确定

取消

录入盘点表编码（在打印底稿的右上角），单击 确定，进入录入窗口，如下：

录盘点数量

数据(D) 设置(S) 打印(P) 窗体(W)

详细字段

附加字段

信息浏览

盘点单别 E201 盘点表 盘点单号 1405001 盘点日期 2014-05-17

经手人 组织部门 R101 部门名称 人事部

备注

| 序号   | 物料编码             | 物料名称                                                             | 物料规格 | 单位编码  | 单位  | 仓库编码 | 仓库名称 | 盘点数量 | 账面数量  | 盈亏数量   |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|------|------|------|-------|--------|
| 0001 | 88-010010001-01  | E12 电木灯头 (黑色)                                                    | 百顺特制 | 00101 | PCS | 101  | 成品仓  | 0    | 3900  | -3900  |
| 0002 | 88-01001000101T  | E12 电木灯头 (黑色)234*2332323212131212275V333324443353545433453534343 |      | 00101 | PCS | 101  | 成品仓  | 0    | 1100  | -1100  |
| 0003 | 88-010010002T    | E12 电木灯头 (黑色)                                                    | 125V | 00101 | PCS | 101  | 成品仓  | 0    | 1123  | -1123  |
| 0004 | 88-010010003T    | E12 电木灯头 (黑色)                                                    | 250V | 00101 | PCS | 101  | 成品仓  | 0    | 7046  | -7046  |
| 0005 | 88-010020001     | E12 瓷灯头                                                          | 75V  | 00101 | PCS | 101  | 成品仓  | 0    | 1835  | -1835  |
| 0006 | 88-010020001T    | E12 瓷灯头                                                          | 75V  | 00101 | PCS | 101  | 成品仓  | 0    | 2950  | -2950  |
| 0007 | 88-010020002     | E12 瓷灯头                                                          | 125V | 00101 | PCS | 101  | 成品仓  | 0    | 21126 | -21126 |
| 0008 | 88-010020002T    | E12 瓷灯头                                                          | 125V | 00101 | PCS | 101  | 成品仓  | 0    | 6789  | -6789  |
| 0009 | 88.0101 (110.03) | E12 电木灯头 (黑色)                                                    | 250V | 00101 | PCS | 101  | 成品仓  | 0    | 2543  | -2543  |
| 0010 | 88.0101001       | E12 电木灯头 (黑色)                                                    | 75V  | 00101 | PCS | 101  | 成品仓  | 0    | 15433 | -15433 |
| 0011 | 88.0101002       | E12 电木灯头 (黑色)                                                    | 125V | 00101 | PCS | 101  | 成品仓  | 0    | 6034  | -6034  |
| 0012 | L5K11            | 路易5—开单控                                                          |      | 00101 | PCS | 101  | 成品仓  | 0    | 6000  | -6000  |
| 0013 | L5K11-2          | 路易5—开双控                                                          |      | 00101 | PCS | 101  | 成品仓  | 0    | 8000  | -8000  |

菜单，数据→编辑，依顺序录入盘点数量即可。录入时，也可以先用  这个功能平盘点数量，即将盘点数量设置为帐面数量，然后，再编辑那些有错的物料。

录完后保存。

注意：

录入时，如子表记录很多，录一定数量的记录后，应保存，再编辑。

1.4 确定盘点差异

进入点：库存→盘点→盘点差异报告，打开盘点差异报告。

菜单，数据→查询，录盘点表编号,确定。如下：

调盘点差异

数据(D) 设置(S) 打印(P) 窗体(W)

详细字段

附加字段

信息浏览

盘点单别

盘点表

盘点单号

1405001

盘点日期

2014-05-17

经手人

组织部门

0101

部门名称

人事部

备注

| 序号   | 物料编码             | 物料名称                              | 物料规格                           | 单位  | 仓库名称 | 盘点数量 | 账面数量  | 调整入库 | 调整出库 | 盈亏数量   |
|------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----|------|------|-------|------|------|--------|
| 0001 | 88-010010001-01  | E12 电木灯头 (黑色)                     | 百顺特制                           | PCS | 成品仓  | 0    | 3900  | 0    | 0    | -3900  |
| 0002 | 88-01001000101T  | E12 电木灯头 (黑色)234*2323232121312122 | 75V333324443353545433453534343 | PCS | 成品仓  | 0    | 1100  | 0    | 0    | -1100  |
| 0003 | 88-010010002T    | E12 电木灯头 (黑色)                     | 125V                           | PCS | 成品仓  | 0    | 1123  | 0    | 0    | -1123  |
| 0004 | 88-010010003T    | E12 电木灯头 (黑色)                     | 250V                           | PCS | 成品仓  | 0    | 7046  | 0    | 0    | -7046  |
| 0005 | 88-010020001     | E12 瓷灯头                           | 75V                            | PCS | 成品仓  | 0    | 1835  | 0    | 0    | -1835  |
| 0006 | 88-010020001T    | E12 瓷灯头                           | 75V                            | PCS | 成品仓  | 0    | 2950  | 0    | 0    | -2950  |
| 0007 | 88-010020002     | E12 瓷灯头                           | 125V                           | PCS | 成品仓  | 0    | 21126 | 0    | 0    | -21126 |
| 0008 | 88-010020002T    | E12 瓷灯头                           | 125V                           | PCS | 成品仓  | 0    | 6789  | 0    | 0    | -6789  |
| 0009 | 88-0101 (110-03) | E12 电木灯头 (黑色)                     | 250V                           | PCS | 成品仓  | 0    | 2543  | 0    | 0    | -2543  |
| 0010 | 88-0101001       | E12 电木灯头 (黑色)                     | 75V                            | PCS | 成品仓  | 0    | 15433 | 0    | 0    | -15433 |
| 0011 | 88-0101002       | E12 电木灯头 (黑色)                     | 125V                           | PCS | 成品仓  | 0    | 6034  | 0    | 0    | -6034  |
| 0012 | 15K11            | 洛易5一开单控                           |                                | PCS | 成品仓  | 0    | 6000  | 0    | 0    | -6000  |
| 0013 | 15K11-2          | 洛易5一开双控                           |                                | PCS | 成品仓  | 0    | 8000  | 0    | 0    | -8000  |

初始化，不存在盘点数量调整，直接备档。


月底盘点，一般仓库都会停止收发，不然调整，直接备档即可。

如果是抽查，仓库没有停止收发，这时，就需要调整生成底稿与盘点时点之间的收发数量，编辑，录入收发数量后，会自动调整盘点盈亏数量，调整完后保存，备档。


1.5 录盈亏交易单

进入点：库存→盘点→录盈亏交易单，打开录盈亏交易单窗口。


菜单，数据→增加,双击交易单别，选择单别，双击组织部门，选择盘点组织部门，注意，应和盘点底稿生成的部门选择一致。



单击抛转，出现抛盘点表窗口，如下：



单击，抛转数据,然后单击，关闭抛转盘点表窗口。



单击保存，审核就增加库存数量了。

注意事项：

一个盘点底稿，有些物料盘盈，有些物料盘亏，所以，一个盘点底稿，一般对应两个盈亏交易单，一个盘盈交易单，一个盘亏交易单。如果盘点底稿没有盈亏，这步就不用操作。